Viklebilleder
KREATIV GARNKUNST TIL DIT HJEM

GRATIS GUIDE · TRIN FOR TRIN

Sådan laver du et viklebillede

Fra tom træplade til færdig vægkunst – med materialeliste, garnberegning, mønstre, gode råd og en skabelon, du kan printe.

- 8 trin med illustrationer
- 4 mønstre at starte med
- 1 skabelon, du kan printe



viklebilleder.dk

VELKOMMEN

Garn, farver og en rolig stund

Et viklebillede er vægkunst lavet af garn, der vikles tæt rundt om en træplade. Bånd i forskellige farver lægges lodret og vandret hen over hinanden, og hvor de krydser, opstår der felter, striber og mønstre.

Du behøver hverken at kunne strikke eller hækle. Kan du holde en tråd stram, kan du lave et viklebillede – og resultatet bliver altid helt dit eget.

Guiden tager dig fra idé til færdigt billede på væggen. Læs den igennem én gang, før du går i gang, og hav den liggende ved siden af dig, mens du vikler.



Hæng flere billeder sammen som en lille galleri-væg.

TID

2–4 timer til et billede på 20 × 30 cm

NIVEAU

Let. Perfekt som dit første projekt

UDSTYR

Plade, garn, tape og en saks

Indhold

1 Det skal du bruge 3

2 Garn og garnberegning 4

3 Forbered pladen og mønsteret 5

4 Farver og mønstre 6

5 Trin for trin 7

6 Montering og ophæng 9

7 Gode råd og fejlfinding 10

8 Skabelon til dit mønster 11

God fornøjelse med garnet! ♥

KAPITEL 1

Det skal du bruge

Du kommer langt med det, du allerede har i skuffen. Sæt kryds, efterhånden som du finder tingene frem.

Pladen

- [ ] En træplade, fx birkekrydsfiner eller MDF på 4–6 mm. Til et første forsøg kan du også bruge kraftigt gråpap.
- [ ] Størrelse: 20 × 30 cm er godt at starte med. 30 × 40 cm og 40 × 50 cm giver plads til flere mønstre.
- [ ] Sandpapir (korn 120) til kanter og hjørner.

Mange byggemarkeder skærer pladen til i de mål, du ønsker.

Garnet

- [ ] Garn i 3–5 farver, der passer sammen.
- [ ] Gerne samme type og tykkelse i hele billedet, så overfladen bliver jævn.
- [ ] Restegarn er perfekt til små felter og detaljer.

Se side 4 for garntyper, og hvor meget du skal bruge.

Redskaber

- [ ] Saks
- [ ] Lineal eller målebånd og en blyant
- [ ] Malertape til at fæstne enderne på bagsiden
- [ ] En stoppenål med stump spids til væve-effekter
- [ ] Evt. hobbylim eller limpistol til ekstra sikre ender
- [ ] Evt. klemmer eller små garnspoler til farverne

Til ophæng

- [ ] En skyggeramme, der er lidt større end pladen, *eller*
- [ ] en tynd træliste og et ophængsbeslag til bagsiden
- [ ] Søm, skrue eller billedkrog til væggen

Se side 9 for, hvordan du hænger billedet op.

Tip! Vælg en plade, der er mindst 4 mm tyk. Garnet trækker i pladen, når det strammes, og en tynd plade kan bøje. Jo større billedet er, desto tykkere bør pladen være.

KAPITEL 2

Vælg dit garn


Garnet bestemmer, hvordan billedet ser ud og føles. Glat garn giver skarpe linjer, mens luftigt garn giver et blødt og hyggeligt udtryk.

Garntype	Udtryk	Godt at vide
Bomuldsgarn 8/8	Glat og tydeligt med skarpe kanter	Det nemmeste at starte med. Fnuller ikke, og trådene lægger sig pænt.
Tyndt bomuldsgarn 8/4	Fint og præcist	Godt til smalle striber og små felter, men tager længere tid.
Uldgarn	Blødt og levende	Dækker hurtigt, men kanterne bliver mindre skarpe.
Akrylgarn	Klare farver	Billigt og fås i mange farver. Kan være lidt glat at holde stramt.
Restegarn	Personligt og legende	Bland frit, men hold dig til nogenlunde samme tykkelse.

Hvor meget garn skal jeg bruge?

Hver gang garnet går én gang rundt om pladen, bruger du lidt mere end to gange pladens højde. Det kaldes en vinding. Sådan regner du det ud for et lodret bånd:

1. **Én vinding** = 2 × (pladens højde + pladens tykkelse). Til vandrette bånd bruger du pladens bredde i stedet for højden.
2. **Antal vindinger** = båndets bredde i cm × vindinger pr. cm.
3. **Garnforbrug** = én vinding × antal vindinger. Læg 10 % til enderne.



Eksempel

Et lodret bånd på 5 cm på en plade på 20 × 30 cm, som er 0,5 cm tyk. Garnet giver 4 vindinger pr. cm.

Én vinding	**2 × (30 + 0,5) = 61 cm**
Antal vindinger	**5 × 4 = 20**
Garnforbrug	**20 × 61 cm = 12,2 m**
Med 10 % til enderne	**ca. 13,5 m**

Et nøgle bomuldsgarn 8/8 på 50 g har typisk 80–90 meter og rækker til omkring seks bånd af den størrelse. Løbelængden står på banderolen.

Sådan!

Find dine vindinger pr. cm: Vikl 10 gange rundt om pladen med trådene tæt op ad hinanden, og mål, hvor bredt det bliver.


Er de 10 vindinger 2,5 cm brede, giver garnet 4 vindinger pr. cm.

KAPITEL 3

Forbered pladen og tegn dit mønster

Et godt forarbejde gør viklingen nemmere og resultatet pænere. Brug 15–20 minutter på det, før du tager garnet frem.

1. **Slib kanterne.** Slib alle kanter og hjørner let runde med sandpapir. Skarpe kanter kan slide på garnet, og runde hjørner giver et pænere fald. Tør støvet af bagefter.
2. **Mal – eller lad træet stå.** Det bare træ kan være en flot del af mønsteret, så det ses mellem båndene. Vil du hellere skjule det, så mal forsiden og kanterne i en lys farve, der passer til garnet, og lad malingen tørre helt.
3. **Lav en skitse.** Tegn mønsteret på papir først – brug gerne skabelonen på side 11. Farvelæg det, så du kan se, om farverne spiller sammen.
4. **Overfør mønsteret.** Tegn båndenes kanter let op med blyant på pladens forside. Sæt også små streger på pladens kanter, så du kan se, hvor båndene starter og slutter, når du vikler.
5. **Planlæg rækkefølgen.** Nummerér båndene i den rækkefølge, du vil vikle dem. Det bånd, du vikler sidst, kommer til at ligge øverst.



Små streger på kanterne viser, hvor båndene skal ligge

Tip! Tegn let med en blød blyant. Streger, der ender med at sidde på det bare træ mellem båndene, kan du viske ud, når billedet er færdigt.

KAPITEL 4

Find dine farver og dit mønster

Hent farverne fra rummet

Kig på puder, tæpper, planter og vaser i det rum, billedet skal hænge i, og vælg 3–5 farver derfra.

Giv øjet en pause

En lys, neutral farve som creme – eller det bare træ – får de andre farver til at stå klarere.

Brug 60–30–10-reglen

Lad én farve fylde cirka 60 %, en anden 30 % og en accentfarve 10 %. Det giver ro og balance.

Se farverne sammen

Farver ser anderledes ud side om side. Læg nøglerne ved siden af hinanden i dagslys, før du beslutter dig.

Tre farvepaletter, der altid virker



Blød og nordisk
creme, pudderrosa, salvie og sennep



Rolig tone-i-tone
creme, sand, salvie og mørkegrøn



Varm og legende
terrakotta, sennep, rosa og dueblå


Fire mønstre at starte med



BEGYNDER

Striber


Lodrette bånd i forskellige bredder. Det nemmeste at starte med.



BEGYNDER

Kryds og bånd

Lodrette bånd først, så vandrette bånd ovenpå.



ØVET

Vævet gitter

Vandrette bånd går skiftevis over og under de lodrette.



ØVET


Blokke

Mange felter i lag, der dækker hele pladen som et kludetæppe.

KAPITEL 5

Sådan vikler du – trin for trin


Start med de lodrette bånd. De er dit første lag. Bagefter vikler du de vandrette bånd ovenpå. Tag dig god tid – det er helt i orden at pille en vinding op og prøve igen.



TRIN 1

Fæstn starten på bagsiden


Læg pladen med bagsiden opad. Sæt garnenden fast med et stykke malertape lige ud for det sted, hvor båndet skal begynde. Lad enden være 3–4 cm lang, så den ikke smutter.



TRIN 2

Vikl det første bånd


Før garnet rundt om kanten, op over forsiden, rundt om den modsatte kant og tilbage på bagsiden. Det er én vinding. Fortsæt, og læg hver vinding tæt op ad den forrige, til båndet er så bredt, som du har tegnet.



TRIN 3

Hold en jævn stramning

Garnet skal ligge stramt, men pladen må ikke bøje. Lad trådene ligge side om side uden mellemrum, og uden at de krydser hinanden. Skub dem på plads med en fingernegl, og brug blyantstregerne som guide.



TRIN 4

Afslut båndet


Slut altid på bagsiden. Klip garnet, så der er 3–4 cm tilbage, og tape enden fast. Vil du være helt sikker, så sæt en lille klat lim under tapen. Det næste bånd begynder du på samme måde.



TRIN 5

Byg lag på lag


Når de lodrette bånd er færdige, vikler du de vandrette rundt om pladens sider. De lægger sig oven på de lodrette, og hvor båndene krydser, opstår der felter.



TRIN 6

Lav en væve-effekt

Skal et vandret bånd gå under et lodret, så før garnet ind under det lodrette bånd med en stoppenål ved hver vinding. Løft evt. båndet med en lineal imens. Skift mellem over og under, så ser det vævet ud.



TRIN 7

Tjek forsiden undervejs

Vend pladen jævnligt, og se på forsiden på lidt afstand. Er der et hul, så skub trådene sammen, eller tilføj en ekstra vinding. Et skævt bånd er nemmere at rette nu end senere.



TRIN 8

Gør bagsiden pæn

Når alle bånd er viklet, så sikr enderne med en ekstra stribe tape eller lidt lim. Vil du have en helt pæn bagside, kan du lime et stykke karton eller filt over hele bagsiden.


Små felter

Sådan laver du små firkanter: Vikl et vandret bånd, og lad det gå under nogle af de lodrette bånd og over andre. Så ses farven kun der, hvor den ligger øverst – som et lille vindue. Tegn felterne på skitsen først, så du ved, hvor nålen skal ind og ud.

KAPITEL 6

Giv billedet en flot finish

Et viklebillede kan hænge i en ramme, direkte på væggen eller stå lænet op ad væggen. Vælg det, der passer til dit hjem.



I en skyggeramme

En ramme uden glas, der er 1–2 cm større end pladen, så der er luft hele vejen rundt. Pladen sættes fast med lim eller små skruer fra rammens bagside, og de viklede kanter kan stadig ses. Lyst træ som eg eller fyr passer fint til garnet.




Direkte på væggen

Lim en tynd træliste, fx 1 × 2 cm, på tværs af bagsiden en fjerdedel fra toppen, og sæt et ophængsbeslag i listen. Listen giver også lidt afstand til væggen, så billedet ser ud til at svæve.



Lænet op ad væggen

Et viklebillede behøver ikke hænge. Stil det på en hylde, en kommode eller en billedliste – gerne sammen med en plante eller et par bøger.



Lav en galleri-væg

- Klip papirskabeloner i billedernes størrelse, og sæt dem op med malertape, før du borer.
- Hold samme afstand mellem billederne, fx 5–8 cm.
- Gentag 1–2 farver i alle billederne, så de hænger sammen som en serie.
- Hæng midten af gruppen i øjenhøjde, ca. 150 cm over gulvet.

KAPITEL 7

Når noget driller

Selv erfarne viklere piller en vinding op en gang imellem. Her er løsningen på de mest almindelige problemer.

Det sker	Det kan du gøre
Trådene glider ud til siden	Hold garnet vinkelret på kanten, og sæt en stribe tape på bagsiden for hver 10–15 vindinger.
Der kommer mellemrum	Skub vindingerne sammen med neglen eller en stump nål. Er der stadig hul, så tilføj en ekstra vinding.
Pladen bøjer	Stram lidt mindre, og fordel båndene på begge sider af midten, så trækket bliver jævnt. Brug en tykkere plade næste gang.
Kanterne på båndet bliver skæve	Sæt en stribe malertape langs blyantstregen som en kant, du kan vikle op ad. Fjern tapen bagefter.
Garnet slipper op midt i et bånd	Afslut på bagsiden, og begynd det nye garn samme sted. Lav aldrig knuder på forsiden.
Garnet fnuller eller deler sig	Vælg et glat bomuldsgarn, og træk ikke den samme tråd frem og tilbage under båndene for mange gange.
Farverne passer ikke sammen	Vikl et lille prøvebånd på et stykke pap, før du går i gang med det store billede.
Billedet ser fladt ud	Tilføj en mørk eller en meget lys farve som kontrast, eller lad det bare træ vise sig mellem båndene.

Gode vaner


- Arbejd ved et bord i godt dagslys.
- Hold en pause, og se billedet på afstand.
- Vikl hellere ét bånd færdigt end at have flere i gang.
- Gem små rester – de er perfekte til detaljer i dit næste billede.

Det perfekte viklebillede findes ikke. Det personlige gør. ♥

KAPITEL 8 · PRINT SIDEN

Dit mønster

Tegn og farvelæg dit mønster i rammen. Hvert felt er 1 × 1 cm og svarer til 2 × 2 cm på en plade på 20 × 30 cm. Til en anden størrelse tegner du bare din egen ramme i nettet.



0 10 cm 20 cm

Kopiér siden, før du tegner, så har du altid en tom skabelon til næste billede.

Pladens størrelse

× cm

Farver

Rækkefølge for båndene

1.

2.

3.

4.


5.

6.

Noter

Tak, fordi du vikler med

Vi håber, at guiden har givet dig lyst til at tage garnet frem. Har du spørgsmål, idéer eller lyst til at fortælle om dit viklebillede, så skriv til os – vi glæder os til at høre fra dig.



Kom i gang
viklebilleder.dk/kom-i-gang

Inspiration
viklebilleder.dk/inspiration

Skriv til os
viklebilleder.dk/kontakt

Viklebilleder
KREATIV GARNKUNST TIL DIT HJEM

© 2026 Viklebilleder.dk
Guiden må gerne printes og deles til privat brug.